

# Guida rapida: NotifySync per BlackBerry

## Requisiti operativi

Il vostro apparecchio avrà bisogno di uno dei seguenti:

- Connessione cellulare che supporta la trasmissione dati attraverso un provider di servizi mobili.
- Connessione WiFi con accesso ad Internet.

*Vi invitiamo a fare riferimento alla guida dell'apparecchio o contattare il provider dei servizi mobili per essere assistiti nella configurazione del suo servizio.*

## Requisiti di memoria

Si riferisce allo spazio libero necessario per l'installazione dell'applicazione **NotifySync**. Sarà richiesta ulteriore memoria per effettuare il download e il salvataggio dei messaggi e i dati PIM (calendario eventi, contatti e attività).

Spazio libero per l'installazione	Note
1.2 MB	Ulteriore spazio è richiesto per il salvataggio delle notifiche ricevute e i messaggi inviati.

## Requisiti Sistema Operativo (OS) BlackBerry Handheld

Le versioni BlackBerry® OS 4.2.1 – 5.0 sono supportate; tuttavia, il supporto per allegati e-mail è basato sulla versione BlackBerry OS come indicato di seguito. Si raccomanda vivamente di aggiornare il software del sistema operativo all'ultima versione disponibile per l'apparecchio/supporto che sta usando. Controllare i link relativi al supporto / apparecchio per aggiornare il [BlackBerry software](#).

- 4.5 - 5.0 – Gli allegati possono essere scaricati e salvati nel file di sistema o scheda SD. Ogni tipo di allegato può essere aperto e visualizzato direttamente da *NotifySync*; è fornita infatti un'applicazione installata che è associata al tipo di file specifico.
- da 4.3 fino alle versioni inferiori a 4.5 – Gli allegati possono essere scaricati e salvati nel file di sistema o scheda SD. Alcuni tipi di allegati (soprattutto tipi di file multimediali) possono essere aperti e visualizzati direttamente da *NotifySync*.
- da 4.2.1 fino alle versioni inferiori a 4.3 – Gli allegati possono essere scaricati e salvati nel file di sistema o scheda SD, ma non possono essere aperti direttamente da *NotifySync*.

La modalità migliore è l'aggiornamento del software del sistema operativo in base all'ultima versione disponibile per l'apparecchio/supporto che sta usando.

**Nota: Aggiornamento del sistema operativo dell'apparecchio:** quando si aggiorna il software del sistema operativo dell'apparecchio, è necessario verificare anche gli eventuali aggiornamenti disponibili per il software *NotifySync*, in quanto l'aggiornamento dell'OS può sbloccare gli aggiornamenti *NotifySync* compatibili con versioni dell'OS più recenti. Aprire il *Notify BlackBerry Installer* e selezionare "Verifica aggiornamenti." Se vi sono aggiornamenti del software disponibili, è possibile installarli. Si veda anche [Knowledge Base article #699](#).

# Installare NotifySync

## Installazione Over The Air (OTA)

Seguire le istruzioni riportate di seguito per scaricare l'applicazione *NotifySync* sull'apparecchio. Sarà necessario scaricare il file **Notify BlackBerry Installer** sull'apparecchio e usarlo per installare l'applicazione **NotifySync**.

## Installazione lista di controllo

- Caricare completamente la batteria prima di iniziare l'uso.
- **Effettuare** un backup completo dell'apparecchio.
- **Assicurarsi** di essere in un'area in cui il cellulare ha segnale.
- Sentitevi liberi di usare applicazioni di sincronizzazione per effettuare il download dell'applicazione **NotifySync** sul dispositivo, **MA...**
- **NON USARE** altri software di sincronizzazione per sincronizzare la vostra Email e PIM una volta che avete installato *NotifySync*. **NotifySync** gestirà la sincronizzazione di tutte le Email e PIM.
- Disabilitare l'opzione **Protezione dei Contenuti** sul vostro BlackBerry in quanto questa applicazione impedisce a *NotifySync* di accedere alle informazioni relative a Contatti, Calendario ed Attività memorizzate sull'apparecchio. Dalla schermata principale del BlackBerry, selezionare **Opzioni> Opzioni di Sicurezza> Impostazioni Generali** e disabilitare **Protezione dei Contenuti**.
- **Se si prevede di usare un BIS Email Account sullo stesso dispositivo come account NotifySync.** Impostare prima l'account BIS Email (gmail, aol, yahoo, ecc.), se non è stato fatto prima. Attendere che la libreria dei servizi sia inviata all'apparecchio, poi cancellare la libreria dei servizi CICAL dall'apparecchio prima di installare *NotifySync*. Si veda [Knowledge base article #314](#) per ulteriori dettagli.

- Prima di installare NotifySync selezionare la lingua prescelta per l'apparecchio (*Opzioni > Lingua*). Questa operazione assicura una conversione della lingua più completa.

### Fase 1: Download del file Notify BlackBerry Installer

1. Aprire l'**Internet Browser** o il **Browser** sull'apparecchio. Inserire l'indirizzo web, <http://notifysync.notify.net/ota.asp> e selezionare OK.
2. Inserire il vostro nome, società, indirizzo Email e il tipo di Mail Server nel modulo e selezionare **Avanti**.
3. **Accettare** il Contratto di Licenza per Utente Finale.
4. Selezionare il pulsante **Download** per effettuare il **download** del file installer. Una barra mostrerà l'avanzamento del download.
5. Apparirà una finestra nel momento in cui l'applicazione è stata installata con successo.
  - Selezionare **Avvia** per lanciare l'applicazione di Notify BlackBerry Installer.
  - Selezionare **OK** se si desidera posporre il processo di installazione. L'icona di *Notify BlackBerry Installer* apparirà sul desktop del vostro apparecchio.



### Fase 2: Uso del Notify BlackBerry Installer, download e installazione dell'applicazione NotifySync.

1. Se non è stato ancora fatto, lanciare il **Notify BlackBerry Installer**
2. Selezionare **Verifica aggiornamenti** per iniziare il download di *NotifySync*. L'installer rileva l'ultima versione disponibile di *NotifySync*, insieme alla *Notify Core Library* e all'allegato PDF *BeamReader*, che visualizza l'applicazione.
3. Se desiderato, selezionare entrambe le opzioni *Notify* e *BeamReader* (che richiede un'ulteriore licenza) e cliccare **Continua** oppure selezionare **Effettua Aggiornamenti** dal menu.
4. Nella schermata di conferma dell'installazione selezionare **Sì** per confermare e continuare. Una barra mostrerà l'avanzamento del download delle applicazioni.
5. Quando il download è completato, riavviare l'apparecchio in uno dei seguenti modi:
  - Premere la combinazione di tasti ALT+SHIFT+DEL
  - Rimuovere la batteria e attendere 10 secondi prima di inserirla nuovamente nell'apparecchio.
6. Ora siete pronti per registrare l'apparecchio. Si veda [Registrare il dispositivo](#).

# Registrare il dispositivo

Una volta che l'applicazione *NotifySync* è stata installata sull'apparecchio, è necessario effettuare la registrazione del vostro account. La sincronizzazione della E-mail e del PIM non inizierà sino a quando non sarete registrati.

**Per effettuare la registrazione**

1. Selezionare l'**icona NotifySync** dal desktop di BlackBerry. **Nota:** L'icona può trovarsi sulla Schermata Principale o nella cartella *Applicazioni* o *Downloads*.
2. Inserire l'intero indirizzo **Email** associato con il proprio account di posta sul server ActiveSync.
3. Selezionare la casella accanto, **Utilizzare l'indirizzo Email come nome utente** se viene richiesto ai fini dell'autenticazione con il server ActiveSync. **Nota:** Verificare con l'amministratore IT o fornitore del servizio Email per sapere se dovete utilizzare l'intero indirizzo Email nel campo Nome Utente o solamente la prima parte dello stesso (ovvero la parte dell'indirizzo che precede @).
4. Inserire le vostre credenziali.
  - Nel campo **Nome Utente**, inserire l'intero indirizzo Email o il nome utente associato al vostro account sul server ActiveSync (generalmente la parte dell'indirizzo che precede @). Si veda **Nota** nella Fase 3.
  - Inserire la **Password** associata al vostro account sul server ActiveSync.
5. Inserire il **Dominio** associato al vostro account sul server ActiveSync.

**Nota:** Se la registrazione fallisce e vengono visualizzati degli errori, l'apparecchio ritorna alla schermata di registrazione. Provare a modificare l'inserimento del Dominio secondo uno dei seguenti modi:

  - Il login che si usa per accedere alla E-mail sul web può contenere il Dominio. È spesso nel formato: Dominio/nome utente. Prova questo Dominio.
  - A volte il testo che segue il segno @ nel vostro indirizzo Email è considerato il Dominio. Es.: Se il vostro indirizzo E-mail è: *name@company.com*, il vostro Dominio può essere *company.com*.
  - A volte il dominio può usare parte del testo che segue il segno @ nel vostro indirizzo E-mail, con ".local" al posto di ".com". Es.: Se il vostro indirizzo E-mail è: *name@company.com*, il vostro Dominio può essere *company.local*.
  - A volte la registrazione a *NotifySync* può essere completata lasciando vuoto il campo del Dominio.
6. Il campo **Impostazioni di Rete** permette di selezionare il tipo di rete che *NotifySync* utilizza quando apre le connessioni di rete. L'impostazione di default è **Auto Detect** che seleziona automaticamente le impostazioni di rete adeguate sulla base dei servizi disponibili. Accettare **Auto Detect** e dare la priorità ai tipi di connessione dalla schermata **Avanzate...** oppure selezionare un tipo **Rete Preferita** specifica.

**Nota:** Se si intende usare una sincronizzazione Direct Push, si deve usare una rete TCP.
7. Selezionare **Avanti** per procedere. L'apparecchio effettua una connessione e tenta la **Ricerca Automatica** dell'indirizzo del server ActiveSync sulla base delle credenziali dell'utente che avete inserito.
8. Inserire il **Numero di Licenza** composto da 8 caratteri.
9. Inserire l'**indirizzo del Server**. Questo è l'indirizzo esterno o nome del dominio del Server ActiveSync. Questo campo potrebbe già essere popolato se il processo di Ricerca Automatica è stato eseguito con successo. **Nota:** si tratta generalmente dello stesso indirizzo che si utilizza per il collegamento alla Web mail.
10. Controllare la casella **Utilizza HTTPS** per abilitare la crittografia SSL.

**Nota:** Se abilitati, tutti i dati trasferiti tra il server e il vostro apparecchio vengono trasmessi in modalità sicura su HTTPS. Chiedere al proprio amministratore IT se SSL è disponibile.
11. Selezionare **Avanti** per procedere.
12. Controllare la casella **Email** per sincronizzare la posta.

13. Selezionare gli articoli **PIM** (calendario, contatti, attività e memo) da sincronizzare. Selezionare l'operazione desiderata:
- **Sostituisci Articoli dell'Apparecchio** – cancella e sostituisce gli articoli attualmente sull'apparecchio con gli articoli sincronizzati dal server.
  - **Unisci Articoli** – unisce gli articoli attualmente sull'apparecchio e sul server in entrambe le posizioni.
  - **Non sincronizzare** – impedisce la sincronizzazione di questo tipo di articolo.
14. Selezionare **Fine** per avviare la registrazione.

# Imposta le tue preferenze di NotifySync

Impostare le opzioni per personalizzare la funzionalità di *NotifySync* attraverso il menu *Preferenze di NotifySync* sull'apparecchio.  
Selezionare l'**icona NotifySync** e successivamente selezionare **Preferenze** dal menu messaggi.

---

## Impostazioni inserimento

Le **Impostazioni Inserimento** danno la possibilità di definire la modalità di sincronizzazione che l'apparecchio utilizza (*Inserimento programmato* o *Inserimento Diretto*) e l'intervallo con cui viene eseguita la connessione al server *NotifyLink*.

E' possibile definire impostazioni diverse per i giorni della settimana e per il weekend ed impostare la sincronizzazione affinché sia funzionante tutto il giorno, per un determinato periodo del giorno o in modo che venga completamente disattivata.

### Requisiti di rete per tipo di inserimento

- Direct Push (Inserimento diretto) è supportato sugli apparecchi dotati di TCP dal supporto di rete.
- Scheduled Push (Inserimento programmato) è supportato sugli apparecchi dotati di BIS o TCP
- Le connessioni WiFi richiedono l'uso di BIS o TCP WiFi.



1. Selezionare l'icona **NotifySync** dalla schermata principale.
2. Dal menu messaggi, selezionare **Preferenze > Impostazioni inserimento**.
3. Selezionare il **Tipo di Inserimento**. Scegliere **Inserimento Programmato** o **Inserimento Diretto**.

a. Per l'**Inserimento Programmato**, definire quanto segue:

<b>Impostazioni giorni della settimana</b>	Impostare a: Off, Intervallo, o Tutti i giorni per determinare quando l'apparecchio sarà sincronizzato dal Lunedì al Venerdì.
<b>Impostazioni weekend</b>	Impostare a: Off, Intervallo, o Tutti i giorni per determinare quando l'apparecchio sarà sincronizzato il Sabato o la Domenica.
<b>Frequenza inserimento</b>	Se si è selezionato giorni della settimana/weekend su <i>Tutti i giorni</i> o <i>Intervallo</i> , inserire l'intervallo di minuti tra le sincronizzazioni (immissione valida = da 1 a 90 minuti). Impostazione di default 5 min., che risulta in una sincronizzazione dell'apparecchio ogni 5 min.
<b>Range</b>	Se avete impostato giorni della settimana/weekend su <i>Intervallo</i> , scegliere l'orario in cui si desidera iniziare e finire la sincronizzazione. L'orario deve essere impostato nell'arco delle 24 ore. Le impostazioni di default sono dalle 7:00 alle 19:00, che risultano in una sincronizzazione dell'apparecchio dalle 7 am alle 7 pm.

b. Per l'**Inserimento Diretto**, definire quanto segue:

<b>Timeout inserimento diretto</b>	Durata di una sessione ad inserimento diretto. Impostazione di default 15 min.  Selezionando la casella di <b>Intervallo Dinamico</b> si abilita l'apparecchio a regolare automaticamente la durata di una sessione ad inserimento diretto. Questa operazione è raccomandata in quanto essa abilita l'apparecchio a monitorare le prestazioni della sessione ad inserimento diretto e regolare le impostazioni in base al valore ottimale.
<b>Impostazioni giorni della settimana</b>	Impostare a: <b>Off, Intervallo, o Tutti i Giorni</b> per determinare quando l'apparecchio sarà sincronizzato dal Lunedì al Venerdì. L'impostazione di default è <i>Intervallo</i> .
<b>Impostazioni weekend</b>	Impostare a: <b>Off, Intervallo, o Tutti i Giorni</b> per determinare quando l'apparecchio sarà sincronizzato il Sabato o la Domenica. L'impostazione di default è <i>Intervallo</i> .
<b>Range</b>	Se avete impostato giorni della settimana/weekend su <i>Intervallo</i> , scegliere l'orario in cui si desidera iniziare e finire la sincronizzazione. L'orario deve essere impostato nell'arco delle 24 ore. Gli orari di default sono dalle 7:00 alle 19:00.

4. Selezionare **Salva** dal menu.

---

## Impostazioni e-mail

Le **Impostazioni Email** offrono la possibilità di configurare le opzioni di invio e ricezione di Email e delle riunioni. Le impostazioni si ripercuotono sulle Email della *Inbox* del vostro apparecchio e sulle eventuali cartelle di posta che avete impostato per la sincronizzazione.

1. Selezionare l'icona **NotifySync** dalla Schermata Principale.
2. Dal menu messaggi, selezionare **Preferenze > Impostazioni Email**.
3. Selezionare le preferenze per le impostazioni Email:

<b>Includi utente in Rispondi a Tutti</b>	Se abilitato, include il mittente nell'elenco dei destinatari quando si invia una Email Rispondi a Tutti. Impostazione di default: disabilitato
<b>Chiudere il Messaggio originale premendo Rispondi o Inoltra</b>	Se abilitato, chiude automaticamente il messaggio originale dopo avere risposto o inoltrato lo stesso e fa ritorno all'elenco dei messaggi. Impostazione di default: disabilitato
<b>Abilita il controllo ortografico durante l'invio dei messaggi</b>	Se abilitato, effettua il controllo ortografico di tutti i messaggi inviati da <i>NotifySync</i> . Impostazione di default: disabilitato <b>Nota:</b> Il controllo ortografico è disponibile solamente sugli apparecchi in cui è installato BlackBerry OS 4.5 - 5.0.
<b>Carattere del messaggio di Email:</b>	Determina il formato nel quale <i>NotifySync</i> visualizza i messaggi che recupera dal server <i>ActiveSync</i> . Impostazione di default: <i>Testo normale</i> <b>Testo normale:</b> Visualizza tutte le Email in testo normale (non contiene formattazione); inoltre converte le Email HTML in testo normale. <b>HTML:</b> Visualizza le Email in HTML (testo formattato per il Web), quando possibile
<b>Completamento automatico</b>	Se abilitato, gli indirizzi Email attualmente memorizzati sull'apparecchio vengono completati automaticamente quando essi vengono digitati nei campi del destinatario. Impostazione di default: Abilitato sia per Email Frequenti che per Rubrica <b>E-mail frequenti</b> – Se selezionato, permette di estrarre gli indirizzi completi dalla vostra lista di contatti frequenti (indirizzi ai quali avete inviato Email di recente). <b>Rubrica Email</b> – Se selezionato, permette di estrarre gli indirizzi completi dalla rubrica dell'apparecchio.
<b>Aggiungi Firma ai Messaggi in Uscita</b>	Se abilitato, aggiunge una firma a tutti i messaggi in uscita inviati da <i>NotifySync</i> . Comporre la firma anche qui. Impostazione di default: abilitato con firma generica

4. Selezionare **Salva** dal menu.

---

## Impostazioni sincronizzazione

Le **Impostazioni di Sincronizzazione** permettono di selezionare gli account da processare per la posta elettronica, il calendario, i contatti, le attività, i memo e la(e) cartella(e) su cui sincronizzare gli elementi.

E' inoltre possibile specificare i range di sincronizzazione delle informazioni di Email e calendario. I range di sincronizzazione delle mail e del calendario servono come filtri di pulizia che permettono agli utenti di controllare la quantità di dati presente sull'apparecchio.

1. Selezionare l'icona **NotifySync** dalla schermata principale.
2. Dal menu messaggi, selezionare **Preferenze > Impostazioni Sync**.
3. Specificare le preferenze per le informazioni che devono essere sincronizzate dal server:

---

<b>Nome Account</b>	L'account <i>NotifySync</i> con cui sono sincronizzati gli elementi di Email.
<b>Sincronizza Email</b>	Selezionare questa casella per permettere alle mail di essere sincronizzate dal server all'apparecchio. <b>Download del vecchio:</b> <i>1 o 3 giorni, 1 o 2 settimane, 1 mese o Tutti</i> della vostra mail. Questa funzione vi permette di selezionare un range di sincronizzazione per la vostra mail. Esempio: Scegliendo <i>3 giorni</i> (impostazione di default) saranno scelte le mail da 3 giorni fa ad oggi sul vostro apparecchio. Una volta che le mail superano il range di 3 giorni, sono rimosse dall'apparecchio.
<b>Account Calendario:</b>	L'account <i>NotifySync</i> con cui sono sincronizzati gli elementi di calendario. E' possibile disattivare la sincronizzazione del calendario selezionando <i>Nessuno</i> . <b>Sincronizza il precedente:</b> <i>2 settimane; 1, 3, o 6 mesi; o Tutti</i> dal vostro calendario. Questa funzione vi permette di selezionare un range di sincronizzazione per la vostra mail. Esempio: Scegliendo <i>1 mese</i> (impostazione di default) saranno scelti gli eventi dal calendario dall'ultimo mese all'infinito sul vostro apparecchio. <b>Esegui mappa (nome cartella calendario server) a:</b> Specificare l'elenco di calendario sull'apparecchio che viene sincronizzato con questa cartella di calendario sul server. <b>Cartella predefinita:</b> Specifica la cartella di calendario sul server sulla quale saranno sincronizzati nuovi elementi di calendario con origine sul dispositivo.
<b>Account Contatti:</b>	L'account <i>NotifySync</i> con cui sono sincronizzati gli elementi di contatti. E' possibile disattivare la sincronizzazione dei contatti selezionando <i>Nessuno</i> . <b>Esegui mappa (nome cartella contatti server) a:</b> Specificare l'elenco di contatti sul dispositivo che viene sincronizzato con questa cartella di contatti sul server. <b>Cartella predefinita:</b> Specifica la cartella di contatti sul server

---

	sulla quale saranno sincronizzati nuovi elementi di contatti con origine sul dispositivo.
<b>Account Attività:</b>	<p>L'account <i>NotifySync</i> con cui sono sincronizzati gli elementi di attività. E' possibile disattivare la sincronizzazione delle attività selezionando <i>Nessuno</i>.</p> <p><b>Esegui mappa (nome cartella attività server) a:</b> Selezionare l'elenco attività sul dispositivo che viene sincronizzato con questa cartella di attività sul server.</p> <p><b>Cartella predefinita:</b> Specifica la cartella di attività sul server sulla quale saranno sincronizzati nuovi elementi di attività con origine sul dispositivo.</p>
<b>Account Memo:</b>	<p>L'account <i>NotifySync</i> con cui sono sincronizzati gli elementi memo. E' possibile disattivare la sincronizzazione dei memo selezionando <i>Nessuno</i>.</p> <p><b>Esegui mappa (nome cartella note server) a:</b> Specificare l'elenco memo sul dispositivo che viene sincronizzato con questa cartella note sul server.</p> <p><b>Cartella predefinita:</b> Specifica la cartella di note sul server sulla quale saranno sincronizzati nuovi elementi di memo con origine sul dispositivo.</p>

4. Selezionare **Salva** dal menu.

# Iniziare ad usare l'apparecchio

## Visualizzare la lista dei messaggi

Visualizzare le Email *Inbox* selezionando l'icona **NotifySync** dalla schermata principale dell'apparecchio.

### Cartelle Email

La lista delle cartelle contiene l'intera struttura delle cartelle delle mail dal vostro account e-mail sul server *ActiveSync*. Questa funzione vi permette di spostare messaggi nella struttura della cartella. Tuttavia, per potere sincronizzare i contenuti reali del vostro account *ActiveSync* con le cartelle dell'apparecchio, è necessario selezionare le cartelle per la sincronizzazione sul dispositivo per mezzo delle *Impostazioni Cartella*. La casella *Inbox* è l'unica cartella di Email selezionata per la sincronizzazione di default. Tutte le altre cartelle devono essere selezionate per la sincronizzazione per potere sincronizzare i **contenuti cartella** (*la mail dentro alla cartella*).

Per visualizzare le cartelle e-mail disponibili oltre a quella *Inbox*, selezionare **Visualizza Cartella** dal menu messaggi.

---

## Visualizzare un messaggio / Recuperare un allegato

**Per visualizzare un messaggio:** Scorrere l'elenco dei messaggi per evidenziare il messaggio che si desidera visualizzare. Premere il tasto **Invio** o selezionare **Visualizza** da menu.

**Per recuperare un allegato:** Aprire il messaggio contenente l'allegato. Selezionare l'allegato che si desidera aprire e selezionare **Scarica Allegato** dal menu. Una barra mostrerà l'avanzamento del download dell'allegato.

**NOTA:** L'allegato si apre solamente se l'applicazione di visualizzazione dell'allegato che supporta il tipo di file esiste sull'apparecchio. Un messaggio di errore viene visualizzato quando il tipo di file non è supportato.

---

## Inviare un messaggio e-mail

1. Premere il tasto **C** o selezionare **Comporre** dal menu dei messaggi per scrivere una e-mail.
2. Inserire l'**indirizzo e-mail del destinatario**. Per visualizzare un indirizzo, selezionare **Aggiungi Recipiente** o **Elenco Contatti Aziendale** dal menu.
3. Inserire l'**oggetto** della e-mail.
4. Digitare il **corpo** del messaggio della e-mail.
5. Per accludere un allegato, selezionare **Aggiungi Allegato** e scegliere la posizione in cui si trova l'allegato da inserire.
6. Selezionare **Invia dal menu**.

---

## Aggiungere un contatto

Dai **Contatti** è possibile creare un nuovo contatto o visualizzare e modificare dei dati esistenti.

1. Selezionare l'**icona della rubrica BlackBerry** dalla schermata principale.
2. Selezionare **Nuovo indirizzo** dal menu della rubrica.
3. Inserire il nome del contatto e le informazioni personali per uno dei campi opzionali disponibili.
4. Selezionare **Salva** per salvare il nuovo contatto e ritornare alla lista dei contatti.

### Usare lo strumento di ricerca

Per trovare velocemente un contatto che si desidera, usare la *Barra di Ricerca* che si trova sulla parte superiore della schermata della lista dei contatti. Inserire il nome o cognome che si conosce. Con l'inserimento di una lettera, l'elenco si restringe per includere solamente i contatti in cui il nome o il cognome iniziano con quella lettera. Più caratteri sono inseriti, più si restringe l'elenco.

---

### Opzioni Menu della Rubrica

**Cancellare**

Cancella il contatto selezionato.

---

<b>Opzioni</b>	Imposta varie opzioni di visualizzazione.
<b>Filtro</b>	Specifica quali contatti sono visualizzati per categoria e crea nuove categorie.
<b>Elenco contatti aziendale</b>	Cerca un contatto in una rubrica pubblica posta sul server.

---

## Consigli di viaggio

- Se si pensa di effettuare un viaggio in una zona con un fuso orario diverso, cambiare il fuso orario su proprio apparecchio e allo stesso modo quello relativo all'account mail/PIM sul server ActiveSync.
- Per qualsiasi applicazione internet, *NotifySync* usa la connessione del vostro telefono. Con il roaming, le tariffe dati del vostro provider di rete mobile possono essere molto più alte. Quindi, durante il viaggio, è possibile regolare le **Impostazioni Inserimento** aumentando l'intervallo di tempo tra le sincronizzazioni o disabilitando temporaneamente le sincronizzazioni per evitare costi aggiuntivi.
- Se si viaggia a livello internazionale, contattare il vostro provider per verificare la disponibilità di piani tariffari internazionali. Tali piani tariffari possono ridurre i costi dell'uso mentre viaggiate all'estero.
- Applicare delle impostazioni di sicurezza più rigide al vostro apparecchio quando viaggiate. Si veda **Consigli di Sicurezza**.

# Consigli di Sicurezza

Fare uso delle caratteristiche di sicurezza descritte di seguito. Queste caratteristiche possono essere impostate dal vostro apparecchio in **Preferenze NotifySync**.

Impostazioni blocco NotifySync	
<b>Timeout Inattività</b>	Inserire un numero di minuti prima che l'apparecchio si blocchi per inattività.
<b>Timeout blocco</b>	Inserire i minuti prima dei quali l'apparecchio si blocca. Questo blocco si attiva indipendentemente dall'inattività ed è inteso per evitare un uso non autorizzato dell'apparecchio nel caso in cui venisse rubato o fosse perso.
<b>Blocco per tentativi di sbloccaggio falliti</b>	Inserire il numero di tentativi di sbloccaggio falliti prima che l'apparecchio cancelli tutti i dati / le applicazioni dall'apparecchio. Questa funzione limita le possibilità dell'utente non autorizzato di indovinare la password.
Impostazioni password NotifySync	
<b>Scadenza Password</b>	Inserire il numero di giorni (30-365) dopo il quale una password scade.
<b>Cronologia Password</b>	Inserire il numero di password (10-100) da memorizzare. Se il numero di password memorizzate è 10, non sarà possibile utilizzare le ultime dieci password.
Impostazioni generali di protezione NotifySync	
<b>Crittografia dei messaggi rimanenti</b>	Abilita la crittografia dei "dati a riposo" per il database di Email sul disco di archiviazione dell'apparecchio che contiene tutti i dati delle Email <i>NotifySync</i> . Selezionare il livello di crittografia:  Sicura (128-bit) / Più sicura (192-bit) / Sicurezza massima (256-bit)

## Supporto tecnico NotifySync

Contattare il supporto tecnico della **Notify Technology Corporation** alla e-mail [techsupport@notifycorp.com](mailto:techsupport@notifycorp.com) o telefonicamente al 330.702.3070