

# Schnellstartanleitung: NotifySync für BlackBerry

## Serviceanforderungen

Ihr Gerät erfordert eines der folgenden Dinge:

- Mobilfunkverbindung, die die Datenübertragung durch Ihren Mobilfunkanbieter unterstützt.
- WLAN-Verbindung mit Internet-Zugang.

*Schauen Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Gerät nach oder nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Mobilfunkanbieter auf, um Hilfe bei der Konfigurierung Ihres Services zu bekommen.*

## Erforderliche Speicherkapazität

Folgender freier Speicherplatz wird benötigt, um die **NotifySync**-Anwendung zu installieren. Sie werden zusätzlichen Speicherplatz benötigen, um Nachrichten und PIM-Posten (Kalendereinträge, Kontakte, Aufgaben) herunterzuladen und zu speichern.

Freier Speicherplatz	Notizen
1.2 MB	Zusätzlicher Speicherplatz ist nötig, um Benachrichtigungen, die Sie erhalten, und Nachrichten, die Sie senden, zu speichern.

## Voraussetzungen für das BlackBerry Handheld-Betriebssystem

Es werden die BlackBerry®-Betriebssystemversionen 4.2.1–5.0 unterstützt. Die Unterstützung für E-Mail-Anhänge basiert auf der unten aufgelisteten Version des BlackBerry-Betriebssystems. Es wird dringend empfohlen, dass Sie die Software des Handheld-Betriebssystems auf die neueste für das Gerät/den Betreiber verfügbare Version aktualisieren. Überprüfen Sie Betreiber-/Geräte-Links auf Updates der [BlackBerry-Software](#).

- 4.5–5.0 – Anhänge können heruntergeladen und im Datensystem oder auf SD-Karte gespeichert werden. Jeder Anhang kann direkt von *NotifySync* geöffnet und angesehen werden, vorausgesetzt, dass eine Anwendung installiert ist, die den jeweiligen Dateityp unterstützt.
- 4.3 durch Versionen älter als 4.5 – Anhänge können heruntergeladen und im Datensystem oder auf SD-Karte gespeichert werden. Bestimmte Anhangtypen (hauptsächlich Mediendateien) können direkt von *NotifySync* geöffnet und angesehen werden.
- 4.2.1 durch Versionen älter als 4.3 – Anhänge können heruntergeladen und im Datensystem oder auf SD-Karte gespeichert aber nicht direkt von *NotifySync* geöffnet werden.

Aktualisieren Sie am besten die Software des Handheld-Betriebssystems auf die neueste für das Gerät/den Betreiber verfügbare Version.

**Hinweis: Betriebssystem des Geräts aktualisieren** – Überprüfen Sie bei jeder Aktualisierung des Betriebssystems, ob auch Updates für die *NotifySync*-Software verfügbar sind, da die Aktualisierung des Betriebssystems möglicherweise Updates für *NotifySync* entsperrt, die mit dem neueren Betriebssystem kompatibel sind. Öffnen Sie den *Notify BlackBerry Installer*, und wählen Sie die Option „Nach Updates suchen“. Falls Software-Updates verfügbar sind, können Sie diese installieren. Siehe auch [Artikel #699 der Wissensdatenbank](#).

# NotifySync installieren

## Installation über eine Luftschnittstelle (Over the Air)

Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um die *NotifySync*-Anwendung auf Ihr Gerät zu laden. Sie werden den **Notify BlackBerry Installer** auf das Gerät laden und ihn nutzen, um die Anwendung **NotifySync** zu installieren.

## Checkliste zur Installation

- Laden Sie den Akku zuvor vollständig auf.
- Führen Sie eine vollständige Datensicherung für das Gerät durch.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem betriebsfähigen Mobilfunkbereich befinden.
- Sie können Synchronisierungsanwendungen benutzen, um die **NotifySync**-Anwendung auf Ihr Gerät zu laden, **ABER...**
- Benutzen Sie **KEINE** andere Synchronisierungssoftware, um E-Mail- und PIM-Daten zu synchronisieren, wenn *NotifySync* installiert worden ist. **NotifySync** wird die E-Mail- und PIM-Synchronisierung durchführen.
- Deaktivieren Sie auf Ihrem BlackBerry die Option **Inhaltsschutz**, da *NotifySync* sonst nicht auf die auf Ihrem Gerät gespeicherten Kontakte-, Kalender- und Aufgabeninformationen zugreifen kann. Wählen Sie auf dem BlackBerry-Desktop *Optionen* > *Sicherheitsoptionen* > *Allgemeine Einstellungen*, und deaktivieren Sie die Option *Inhaltsschutz*.
- **Wenn Sie planen, ein E-Mail Konto mit dem BlackBerry Internet Service (BIS) auf dem gleichen Gerät wie Ihr NotifySync-Konto zu nutzen:** Richten Sie zuerst Ihr BIS-Konto (Gmail, AOL, Yahoo usw.) ein, wenn Sie das noch nicht getan haben. Warten Sie darauf, dass die Servicebücher an das Gerät gesendet werden, löschen Sie anschließend das CICAL-Servicebuch vom Gerät und installieren Sie dann *NotifySync*. Siehe [Artikel #314 der Wissensdatenbank](#) für detailliertere Informationen.

- Stellen Sie auf dem Gerät die von Ihnen bevorzugte Sprache ein, bevor Sie *NotifySync* installieren (*Optionen > Sprache*). Dadurch wird die Sprache während der Installation korrekt eingestellt.

### Schritt 1: Laden Sie den *Notify BlackBerry Installer* herunter.

1. Öffnen Sie den **Internet Browser** oder den **Browser** auf dem Gerät. Geben Sie die Internetadresse <http://notifysync.notify.net/ota.asp> ein und wählen Sie „OK“.
2. Geben Sie Ihren Namen, Ihr Unternehmen, Ihre E-Mail-Adresse und den Typ Ihres Mailservers in das Formular ein, und wählen Sie **Weiter**.
3. **Akzeptieren** Sie die Lizenzvereinbarung für Endbenutzer.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **Download**, um den Installer herunterzuladen. Es erscheint eine Statusleiste, die den Verlauf des Downloads anzeigt.
5. Nach erfolgreicher Installation erscheint ein entsprechendes Dialogfenster.
  - Wählen Sie **Ausführen...**, um den *Notify BlackBerry Installer* zu starten.
  - Wählen Sie **OK**, wenn Sie den Installationsprozess zu einem späteren Zeitpunkt durchführen möchten. Das Symbol des *Notify BlackBerry Installer* erscheint auf dem Desktop Ihres Geräts.



### Schritt 2: Laden Sie mithilfe des *Notify BlackBerry Installer* die *NotifySync*-Anwendung herunter und installieren Sie sie.

1. Starten Sie den **Notify BlackBerry Installer**, falls Sie das noch nicht getan haben.
2. Wählen Sie die Option **Nach Updates suchen**, um den Downloadvorgang von *NotifySync* zu starten. Der Installer sucht nach der neuesten verfügbaren Version von *NotifySync* und der *Notify Core Library*.
3. Wählen Sie gegebenenfalls sowohl die Optionen für *Notify* als auch *BeamReader* (zusätzliche Lizenz erforderlich) aus. Klicken Sie anschließend auf **Weiter** oder wählen Sie aus dem Menü die Option **Updates durchführen** aus.
4. Wählen Sie im Bildschirm zur Bestätigung der Installation die Option **Ja**, um zu bestätigen und fortzufahren. Es erscheint eine Statusleiste zum Downloadverlauf, während die Anwendung heruntergeladen wird.
5. Wenn der Download abgeschlossen ist, setzen Sie das Gerät mithilfe einer der folgenden Möglichkeiten zurück:
  - Drücken Sie die Tastenkombination ALT + UMSCHALT + ENTF.
  - Entfernen Sie den Akku und warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen.
6. Sie können nun Ihr Gerät anmelden. Siehe [Melden Sie Ihr Gerät an](#).

# Melden Sie Ihr Gerät an

Wenn die Anwendung *NotifySync* auf Ihrem Gerät installiert worden ist, müssen Sie Ihr Konto anmelden. Die E-Mail- und PIM-Synchronisierung starten nicht, bevor Sie angemeldet sind.

## So melden Sie sich an

1. Wählen Sie das **NotifySync-Symbol** auf dem BlackBerry-Desktop aus. **Hinweis:** Das Symbol befindet sich entweder auf dem Desktop oder in den Ordnern *Anwendungen* oder *Downloads*.
2. Geben Sie die vollständige mit Ihrem ActiveSync-Serverkonto verknüpfte **E-Mail-Adresse** ein.
3. Aktivieren Sie das nebenstehende Kontrollkästchen **E-Mail als Benutzernamen verwenden**, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse als Benutzernamen für die Authentifizierung mit dem ActiveSync-Server verwenden müssen. **Hinweis:** Fragen Sie Ihren IT-Administrator oder E-Mail-Anbieter, ob Sie die vollständige E-Mail-Adresse als Benutzernamen verwenden müssen, oder nur den vorderen Teil (alles vor @).
4. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.
  - Geben Sie in das Feld **Benutzername** entweder die vollständige E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen (alles vor @) des ActiveSync-Serverkontos ein. Siehe **Hinweis** in Schritt 3.
  - Geben Sie das **Kenntwort** für Ihr ActiveSync-Serverkonto ein.
5. Geben Sie den Name der **Domäne** ein, die mit Ihrem ActiveSync-Serverkonto verknüpft ist.

**Hinweis:** Falls die Anmeldung fehlschlägt und Fehlermeldungen angezeigt werden, kehrt das Gerät zum Anmeldebildschirm zurück. Versuchen Sie, Ihren Domäneneintrag mithilfe einer der folgenden Möglichkeiten zu bearbeiten:

  - Der Anmeldeiname, den Sie zur Anmeldung bei Ihrem E-Mail-Konto im Internet nutzen, könnte die Domäne enthalten. Sie hat oft folgende Form: Domäne/Benutzername. Versuchen Sie diese Domäne.
  - Manchmal wird der Text, der nach dem @ in Ihrer E-Mail Adresse steht, als Domäne bezeichnet. Beispiel: Wenn Ihre Adresse *name@unternehmen.com* lautet, könnte Ihre Domäne *unternehmen.com* sein.
  - Manchmal kann die Domäne ein Teil des Textes sein, der nach dem @ in Ihrer E-Mail Adresse steht, und „local“ anstatt „com“ am Ende enthalten. Beispiel: Wenn Ihre Adresse *name@unternehmen.com* lautet, könnte Ihre Domäne *unternehmen.local* sein.
  - Manchmal kann die *NotifySync*-Anmeldung abgeschlossen werden, indem das Domänenfeld freigelassen wird.
6. Im Feld **Netzwerkeinstellungen** können Sie den Netzwerktyp wählen, den *NotifySync* beim Herstellen der Netzwerkverbindungen verwenden soll. Der Standardwert ist **Automatische Erkennung**, bei der automatisch die passende Netzwerkeinstellung basierend auf den verfügbaren Diensten gewählt wird. Akzeptieren Sie **Automatische Erkennung** und setzen Sie im Bildschirm **Erweitert...** weitere Prioritäten, oder wählen Sie ein bestimmtes **Bevorzugtes Netzwerk** aus.

**Anmerkung:** Wenn Sie beabsichtigen, die Synchronisierung mittels automatischer Übertragung (Direct Push) zu nutzen, müssen Sie die Bereitstellung des TCP-Netzwerks nutzen.
7. Wählen Sie zum Fortfahren **Weiter**. Das Gerät stellt eine Verbindung her und versucht, die Adresse des ActiveSync-Servers basierend auf den eingegebenen Anmeldeinformationen **automatisch zu erkennen**.
8. Geben Sie Ihren achtstelligen **Lizenzschlüssel** ein.
9. Geben Sie die **Serveradresse** ein. Das ist die externe Adresse oder der externe Domänenname Ihres ActiveSync-Servers. Das Feld könnte bereits einen Eintrag enthalten, wenn die automatische Erkennung erfolgreich war. **Hinweis:** Das ist normalerweise die gleiche Adresse wie für die Anmeldung bei Webmail.
10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **HTTPS verwenden**, um die SSL-Verschlüsselung zu aktivieren.

**Anmerkung:** Bei Aktivierung wird die Kommunikation zwischen dem Server und Ihrem Gerät sicher über HTTPS gesendet. Fragen Sie Ihren IT-Administrator, ob Ihnen SSL zur Verfügung steht.

11. Wählen Sie zum Fortfahren **Weiter**.
12. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mail**, um E-Mails zu synchronisieren.
13. Wählen Sie die Typen der **PIM**-Elemente (Kalender, Kontakte, Aufgaben, Memos), die synchronisiert werden sollen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Geräteelemente ersetzen** – Dabei werden alle Elemente auf dem Gerät durch Elemente vom Server ersetzt.
  - **Elemente zusammenführen** – Dabei werden alle Elemente auf dem Gerät mit allen Elementen auf dem Server vereint.
  - **Nicht synchronisieren** – Die Synchronisierung dieses Elements wird verhindert.
14. Wählen Sie **Beenden**, um die Registrierung zu starten.

# Legen Sie Ihre NotifySync-Einstellungen fest

Legen Sie im Menü *NotifySync-Einstellungen* Optionen fest, um die Funktionsfähigkeit von *NotifySync* auf dem Gerät individuell einzurichten.

Wählen Sie das *NotifySync*-Symbol und aus dem Menü der Nachrichtenliste die Option **Einstellungen**.

---

## Einstellungen für die Übertragung

Mit den *Einstellungen für die Übertragung* können Sie den Synchronisierungsmodus des Geräts (*Geplante Übertragung* oder *Automatische Übertragung*) und das Intervall des Verbindungsaufbaus zum *NotifyLink*-Server festlegen.

Sie können für jeden Wochentag und das Wochenende andere Einstellungen definieren und dabei die Synchronisierung für den ganzen Tag oder nur für einen bestimmten Zeitraum festlegen oder sie ganz deaktivieren.

### Netzwerkvoraussetzungen für Übertragungsarten

- Die Automatische Übertragung wird auf Geräten unterstützt, die durch das Betreibernetzwerk auf TCP eingestellt wurden.
- Die Geplante Übertragung wird auf Geräten unterstützt, die auf BIS oder TCP eingestellt wurden.
- WLAN-Verbindungen erfordern den Einsatz von BIS oder TCP WLAN.



1. Wählen Sie das **NotifySync-Symbol** auf dem Desktop.
2. Wählen Sie aus dem Menü der Nachrichtenliste die Optionen **Einstellungen > Einstellungen für die Übertragung** aus.
3. Wählen Sie die **Art der Übertragung** aus. Wählen Sie **Geplante Übertragung** oder **Automatische Übertragung**.

- a. Legen Sie für die **Geplante Übertragung** folgende Optionen fest:

<b>Einstellungen für die Wochentage</b>	Einstellen auf: Aus, Intervall oder ganzer Tag, um festzulegen, wann das Gerät von montags bis freitags synchronisieren wird.
---	---

<b>Einstellungen für das Wochenende</b>	Einstellen auf: Aus, Intervall oder ganzer Tag, um festzulegen, wann das Gerät samstags und sonntags synchronisieren wird.
---	--

<b>Häufigkeit der Übertragung</b>	Wenn Sie Wochentage/Wochenenden auf <i>Ganzer Tag</i> oder <i>Intervall</i> eingestellt haben, geben Sie die Anzahl der Minuten zwischen den Synchronisierungen an (gültige Eingabe = 1 bis 90 Minuten). Der Standardwert beträgt 5 Minuten. Dadurch wird das Gerät alle 5 Minuten synchronisiert.
-----------------------------------	--

<b>Bereich</b>	Wenn Sie Wochentage/ Wochenenden auf <i>Intervall</i> eingestellt haben, wählen Sie die Zeiten, zu denen die Synchronisierung begonnen und beendet werden soll. Die Zeiten müssen in einem Zeitraum von 24 Stunden liegen. Die Standardwerte sind von 7.00 bis 19.00 Uhr. Dadurch wird das Gerät genau in diesem Zeitraum synchronisiert.
----------------	---

- b. Legen Sie für die **Automatische Übertragung** folgende Optionen fest:

	Dauer einer Sitzung der automatischen Übertragung. Der Standardwert ist 15 Minuten.
--	---

<b>Timeout bei der automatischen Übertragung</b>	Durch Aktivierung des Kontrollkästchens <b>Dynamisches Intervall</b> kann das Gerät die Dauer jeder Sitzung der automatischen Übertragung automatisch anpassen. Dies wird empfohlen, da es dem Gerät ermöglicht, die Leistung der Sitzung der automatischen Übertragung zu überwachen und die Einstellungen entsprechend anzupassen.
--	--

<b>Einstellungen für die Wochentage</b>	Einstellen auf: <i>Aus</i> , <i>Intervall</i> oder <i>Ganzer Tag</i> , um festzulegen, wann das Gerät von montags bis freitags synchronisieren wird. Der Standardwert ist <i>Intervall</i> .
---	--

<b>Einstellungen für das Wochenende</b>	Einstellen auf: <i>Aus</i> , <i>Intervall</i> oder <i>Ganzer Tag</i> um festzulegen, wann das Gerät samstags und sonntags synchronisieren wird. Der Standardwert ist <i>Intervall</i> .
---	---

---

**Bereich**

Wenn Sie Wochentage/Wochenenden auf *Intervall* eingestellt haben, wählen Sie die Zeiten, zu denen die Synchronisierung begonnen und beendet werden soll. Die Zeiten müssen in einem Zeitraum von 24 Stunden liegen. Die Standardwerte sind 7.00 bis 19.00 Uhr.

---

4. Wählen Sie aus dem Menü die Option **Speichern** aus.

---

## E-Mail-Einstellungen

Die **E-Mail-Einstellungen** umfassen die Konfigurationsoptionen für das Senden und Empfangen von E-Mails und Meetings. Sie beeinflussen die E-Mails im *Posteingang* Ihres Geräts und jeden benutzerdefinierten E-Mail-Ordner, den Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

1. Wählen Sie das **NotifySync-Symbol** auf dem Anfangsbildschirm.
2. Wählen Sie aus dem Menü der Nachrichtenliste die Optionen **Einstellungen > E-Mail-Einstellungen** aus.
3. Legen Sie die E-Mail-Einstellungen fest:

---

**Sich selbst bei „Allen antworten“ mit einschließen**

Bei Aktivierung werden Sie bei einer Antwort an alle Empfänger in die Empfängerliste aufgenommen. Standardwert: deaktiviert

---

**Beim Beantworten oder Weiterleiten ursprüngliche Nachricht schließen**

Bei Aktivierung wird die ursprüngliche Nachricht, nachdem Sie sie beantwortet oder weitergeleitet haben, geschlossen. Standardwert: deaktiviert

---

**Rechtschreibprüfung beim Versand von Nachrichten aktivieren**

Bei Aktivierung überprüft die automatische Rechtschreibprüfung aller über *NotifySync* versandten Nachrichten. Standardwert: deaktiviert

**Anmerkung:** Die Rechtschreibprüfung ist nur auf Geräten mit dem BlackBerry-Betriebssystem 4.5–5.0 verfügbar.

---

**E-Mail-Format**

Das E-Mail-Format legt fest, wie *NotifySync* vom ActiveSync-Server abgerufene Nachrichten anzeigt. Standardwert: *Nur Text*

**Nur Text:** Alle E-Mails werden ohne Formatierungen angezeigt, HTML wird ebenfalls in reinen Text umgewandelt.

**HTML:** E-Mails werden, wenn möglich, in HTML (formatierter Text für das Internet) angezeigt.

---

**Automatisch vervollständigen**

Bei Aktivierung werden E-Mail-Adressen, die momentan auf dem Gerät gespeichert sind, automatisch bei der Eingabe in die Empfängerliste vervollständigt. Standardwert: Aktiviert für *Häufige E-Mails* und das *Adressbuch*.

**Häufige E-Mails** – Bei Aktivierung werden E-Mail-Adressen zur Vervollständigung aus Ihrer Liste der häufigen Kontakte abgerufen (Adressen, an die Sie kürzlich E-Mails geschickt haben).

**Adressbuch-E-Mails** – Bei Aktivierung werden Adressen zur Vervollständigung aus dem Adressbuch Ihres Geräts

---

---

abgerufen.

---

**Signatur in ausgehende  
Nachrichten einfügen**

Bei Aktivierung wird eine Signatur in alle über *NotifySync* versandten Nachrichten eingefügt. Die Signatur kann hier erstellt werden. Standardwert: aktiviert mit generischer Signatur.

4. Wählen Sie aus dem Menü die Option **Speichern** aus.

---

## Synchronisierungseinstellungen

Die **Synchronisierungseinstellungen** ermöglichen es Ihnen, die Konten auszuwählen, für die E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Memos bearbeitet werden sollen, und die Ordner auszuwählen, mit denen die Elemente synchronisiert werden.

Sie können auch Synchronisierungsbereiche für E-Mail- und Kalenderinformationen festlegen. Diese Bereiche dienen als Bereinigungsfilter, die es Benutzern ermöglichen, die auf diesem Gerät gespeicherte Datenmenge zu kontrollieren.

1. Wählen Sie das **NotifySync-Symbol** auf dem Desktop.
2. Wählen Sie aus dem Menü der Nachrichtenliste die Optionen **Einstellungen > Sync-Einstellungen** aus.
3. Bestimmen Sie die Einstellungen für die Informationen, die vom Server synchronisiert werden:

---

<b>Kontoname</b>	Das <i>NotifySync</i> -Konto, mit dem Sie E-Mails synchronisieren.
------------------	--

---

<b>Sync-E-Mails</b>	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zuzulassen, dass E-Mails vom Server zum Gerät synchronisiert werden. <b>Die Vergangenheit downloaden:</b> Wählen Sie von Ihren E-Mails <i>1 oder 3 Tage, 1 oder 2 Wochen, 1 Monat oder Alle</i> aus. So können Sie einen Synchronisierungsbereich für Ihre E-Mails festlegen. Beispiel: Wenn Sie <i>3 Tage</i> (Standardwert) auswählen, werden E-Mails von den letzten 3 Tagen bis zum heutigen Tag auf dem Gerät gespeichert. Wenn E-Mails nicht in diesen Drei-Tages-Zeitraum fallen, werden Sie vom Gerät entfernt.
---------------------	---

---

<b>Konto des Kalenders</b>	Das <i>NotifySync</i> -Konto, mit dem Sie Kalenderelemente synchronisieren. Sie können die Kalendersynchronisierung deaktivieren, indem Sie <i>Keine</i> auswählen.  <b>Die Vergangenheit synchronisieren:</b> Wählen Sie aus Ihrem Kalender <i>2 Wochen, 1, 3 oder 6 Monate</i> oder <i>Alle</i> aus. So können Sie einen Synchronisierungsbereich für Ihre E-Mails festlegen. Beispiel: Wenn Sie <i>1 Monat</i> (Standardwert) auswählen, werden die Kalendereinträge des letzten Monats bis Unendlich auf Ihrem Gerät gespeichert.  <b>Zu (Kalenderordner auf dem Server) zuordnen:</b> Geben Sie die Kalenderliste auf dem Gerät an, die mit diesem Kalenderordner auf dem Server synchronisiert werden soll.  <b>Standardordner:</b> Legen Sie den Kalenderordner auf dem Server fest, mit dem neue Kalenderelemente, die Ihren Ursprung auf dem Gerät haben, synchronisiert werden sollen.
----------------------------	--

---

---

**Konto der Kontakte**

Das *NotifySync*-Konto, mit dem Sie Kontaktelemente synchronisieren. Sie können die Synchronisierung der Kontakte deaktivieren, indem Sie *Keine* auswählen.

**Zu (*Kontaktordner auf dem Server*) zuordnen:** Geben Sie die Kontaktliste auf dem Gerät an, die mit diesem Kontaktordner auf dem Server synchronisiert werden soll.

**Standardordner:** Legen Sie den Kontaktordner auf dem Server fest, mit dem neue Kontaktelemente, die Ihren Ursprung auf dem Gerät haben, synchronisiert werden sollen.

---

**Konto der Aufgaben**

Das *NotifySync*-Konto, mit dem Sie Aufgabeelemente synchronisieren. Sie können die Synchronisierung der Aufgaben deaktivieren, indem Sie *Keine* auswählen.

**Zu (*Aufgabenordner auf dem Server*) zuordnen:** Geben Sie die Aufgabeliste auf dem Gerät an, die mit diesem Aufgabenordner auf dem Server synchronisiert werden soll.

**Standardordner:** Legen Sie den Aufgabenordner auf dem Server fest, mit dem neue Aufgabenelemente, die Ihren Ursprung auf dem Gerät haben, synchronisiert werden sollen.

---

**Memokonto**

Das *NotifySync*-Konto, mit dem Sie Memoelemente synchronisieren. Sie können die Synchronisierung der Memos deaktivieren, indem Sie *Keine* auswählen.

**Zu (*Memoordner auf dem Server*) zuordnen:** Geben Sie die Memoliste auf dem Gerät an, die mit diesem Memoordner auf dem Server synchronisiert werden soll.

**Standardordner:** Legen Sie den Memoordner auf dem Server fest, mit dem neue Memoelemente, die Ihren Ursprung auf dem Gerät haben, synchronisiert werden sollen.

---

4. Wählen Sie aus dem Menü die Option **Speichern** aus.

# Beginnen Sie, Ihr Gerät zu nutzen

---

## Nachrichtenliste anzeigen

Zeigen Sie Ihren E-Mail-*Posteingang* an, indem Sie auf dem Desktop des Geräts das **NotifySync-Symbol** auswählen.

### E-Mail-Ordner

Diese Ordnerliste enthält die gesamte Mailordnerstruktur Ihres E-Mail-Kontos auf dem ActiveSync-Server. Dort können Sie Nachrichten innerhalb der Ordnerstruktur verschieben. Damit jedoch die Inhalte Ihres

ActiveSync-Kontos mit den Ordnern des Geräts synchronisiert werden, müssen Sie die Ordner für die Synchronisierung über die *Ordneinstellungen* auf dem Gerät auswählen. Der *Posteingang* ist der einzige E-Mail-Ordner, der standardmäßig für die Synchronisierung ausgewählt ist. Alle anderen Ordner müssen individuell für die Synchronisierung ausgewählt werden, damit die **Ordnerinhalte** (die E-Mails in den Ordnern) synchronisiert werden.

Um die zusätzlich zur Verfügung stehenden E-Mail-Ordner im *Posteingang* anzuzeigen, wählen Sie aus dem Menü der Nachrichtenliste die Option **Ordner anzeigen** aus.

---

## Eine Nachricht anzeigen / einen Anhang abrufen

**So zeigen Sie eine Nachricht an:** Um eine Nachricht anzuzeigen, blättern Sie durch Ihre Nachrichtenliste und markieren Sie die Nachricht, die Sie gerne anzeigen möchten. Drücken Sie die Taste **Enter** oder wählen Sie aus dem Menü die Option **Anzeigen** aus.

**So rufen Sie einen Anhang ab:** Öffnen Sie die Nachricht, die den zu öffnenden Anhang enthält. Markieren Sie den Anhang, den Sie öffnen möchten, und wählen Sie aus dem Menü die Option **Anhang herunterladen** aus. Es erscheint eine Statusleiste, während der Anhang heruntergeladen wird.

**ANMERKUNG:** Der Anhang kann nur geöffnet werden, wenn auf dem Gerät eine Anwendung installiert ist, die den Dateityp des Anhangs unterstützt. Wenn der Dateityp nicht geöffnet werden kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

---

## Eine E-Mail-Nachricht senden

1. Drücken Sie die Taste **C** oder wählen Sie aus dem Menü der Nachrichtenliste die Option **Verfassen** aus, um eine E-Mail zu schreiben.
2. Geben Sie die **E-Mail Adresse des Empfängers** ein. Um die Adresse zu suchen, wählen Sie aus dem Menü die Option **Empfänger hinzufügen** oder **Firmenverzeichnis** aus.
3. Geben Sie den **Betreff** der E-Mail ein.
4. Geben Sie den **Text** der E-Mail ein.
5. Um einen Anhang einzufügen, wählen Sie die Option **Anhang hinzufügen** und den Speicherort, von dem Sie den Anhang auswählen werden.
6. Wählen Sie aus dem Menü die Option **Senden** aus.

---

## Einen Kontakt hinzufügen

Unter **Kontakte** können Sie einen neuen Kontakt erstellen oder bestehende Einträge anzeigen oder bearbeiten.

1. Wählen Sie auf dem Desktop das Symbol für das **BlackBerry-Adressbuch** aus.
2. Wählen Sie aus dem Menü des Adressbuchs die Option **Neue Adresse** aus.
3. Geben Sie den Namen des Kontakts und, wenn möglich, persönliche Informationen für jedes zur Verfügung stehende Feld ein.

4. Wählen Sie **Speichern**, um den neuen Kontakt zu speichern, und wechseln Sie zurück in die Kontaktliste.

### Suche verwenden

Um schnell einen benötigten Kontakt zu finden, nutzen Sie die *Suchleiste* im oberen Bereich des Kontaktlistenbildschirms. Geben Sie so viel wie möglich vom Vor- oder Nachnamen ein. Mit der Eingabe eines Buchstabens, verringert sich die Liste auf die Kontakte, deren Vor- oder Nachname mit diesem Buchstaben beginnen. Je mehr Zeichen Sie eingaben, desto kürzer wird die Liste.

### Menüoptionen des Adressbuchs

---

<b>Löschen</b>	Löscht den ausgewählten Kontakt.
<b>Optionen</b>	Legt verschiedene Ansichtsoptionen fest.
<b>Filter</b>	Legen Sie fest, welche Kontakte pro Kategorie angezeigt werden sollen und richten Sie neue Kategorien ein.
<b>Firmenverzeichnis</b>	Suchen Sie nach einem Kontakt in einem öffentlichen Adressbuch auf dem Server.

# Reisetipps

- Wenn Sie planen, in eine andere Zeitzone zu reisen, ändern Sie die Zeitzone auf Ihrem Gerät und in Ihrem E-Mail-/PIM-Konto auf dem ActiveSync-Server.
- Wie jede vom Internet abhängige Anwendung nutzt *NotifySync* die Datenverbindung Ihres Telefons. Beim Roaming können die Gebühren Ihres Mobilfunkanbieters für die Datenübertragungen sehr viel höher sein. Während der Reise möchten Sie vielleicht die [Einstellungen für die Übertragung](#) anpassen, indem Sie die Zeit zwischen den Synchronisierungen erhöhen oder die Synchronisierung zeitweise deaktivieren, um zusätzliche Gebühren für Datenübertragungen zu vermeiden.
- Wenn Sie international reisen, wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um sich über die Verfügbarkeit von internationalen Reisedatenplänen zu erkundigen. Solche Pläne könnten die Kosten Ihrer Telefonnutzung auf internationalen Reisen verringern.
- Wenden Sie auf Reisen strengere Sicherheitseinstellungen für Ihr Gerät an. Siehe [Sicherheitstipps](#).

# Sicherheitstipps

Nutzen Sie die unten beschriebenen Sicherheitsfunktionen. Diese Funktionen können auf Ihrem Gerät unter **NotifySync-Einstellungen** bearbeitet werden.

<b>NotifySync-Sperreinstellungen</b>	
<b>Timeout bei Passivität</b>	Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, nach denen das Gerät bei Passivität gesperrt werden soll.
<b>Timeout bei Ablehnung</b>	Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, nach denen das Gerät gesperrt werden soll. Diese Sperrung wird unabhängig von der Passivität ausgelöst und richtet sich gegen die unbefugte Nutzung des Geräts, wenn es verloren geht oder gestohlen wird.
<b>Löschen nach fehlgeschlagenen Entsperrversuchen</b>	Geben Sie die Anzahl der fehlgeschlagenen Entsperrversuche an, nach denen das Gerät alle Daten/Anwendungen vom Gerät löschen soll. Dies verringert die Chancen, dass ein unbefugter Nutzer das Kennwort errät.
<b>NotifySync-Kennworteinstellungen</b>	
<b>Ablauf des Kennworts</b>	Geben Sie die Anzahl der Tage (30–365) ein, nach denen ein Kennwort abläuft.
<b>Kennwortverlauf</b>	Geben Sie die Anzahl der Kennwörter (10–100) ein, die gespeichert werden sollen. Wenn die Anzahl der gespeicherten Kennwörter beispielsweise 10 beträgt, können Sie die letzten 10 Kennwörter nicht benutzen.
<b>Allgemeine Sicherheitseinstellungen</b>	
<b>Verschlüsselung gespeicherter E-Mails</b>	Diese Option verschlüsselt die E-Mail-Datenbank auf der Festplatte des Geräts, die alle <i>NotifySync</i> -E-Mail-Daten enthält. Wählen Sie die Verschlüsselungsrate aus:  Sicher (128 Bit), Sicherer (192 Bit), Am sichersten (256 Bit)

# Technischer Support für NotifySync

Wenden Sie sich an das technische Supportteam von **Notify Technology Corporation** unter [techsupport@notifycorp.com](mailto:techsupport@notifycorp.com).

Oder kontaktieren Sie es telefonisch unter +1 330 702 3070.