

# GO!NotifySync für BlackBerry

Kurzanleitung

GO!NotifySync für BlackBerry Version 4.11.x



# Anforderungen

## Verbindungsanforderungen

Ihr Gerät benötigt eine der folgenden Verbindungsmöglichkeiten:

- Mobilfunkverbindung, die die Datenübertragung unterstützt.
- WLAN-Verbindung mit Internetzugang.

*Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch des Geräts oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber, um Hilfe bei der Konfiguration Ihres Dienstes zu erhalten.*

## Speicherbedarf

- Um die Anwendung **GO!NotifySync** zu installieren, benötigen Sie 1,8 MB freien Speicherplatz.
- Um E-Mails, Kalenderereignisse, Kontakte und Aufgaben herunterzuladen und zu speichern wird zusätzlicher Speicherplatz benötigt.

## Anforderungen an das BlackBerry-Betriebssystem

- BlackBerry®-Betriebssystemversionen 4.5 – 7.1

## Aktualisierungen

**GO!NotifySync-Aktualisierungen.** Ihr Gerät kann so eingestellt werden, dass es alle 24 Stunden nach Softwareaktualisierungen für *GO!NotifySync* sucht und Sie benachrichtigt, sobald ein Update verfügbar ist.

- Öffnen Sie *GO!NotifySync* und wählen Sie im Menü *Einstellungen > Allgemeine Einstellungen*.
- Aktivieren Sie die Optionen **Automatisch nach Aktualisierungen suchen** und **Aktualisierungsbenachrichtigungen**.
- Um die Aktualisierungen auszuführen, wählen Sie *Einstellungen > Nach Aktualisierungen suchen*.

**Aktualisierungen des Betriebssystems.** Achten Sie bei jeder Aktualisierung von *GO!NotifySync* darauf, das für Ihr Gerät aktuellste Betriebssystem zu verwenden. Eine Aktualisierung des Betriebssystems führt möglicherweise zu einer verbesserten Funktionalität von *GO!NotifySync*, falls einige Funktionen nur mit aktuellen Betriebssystemversionen kompatibel sind. Siehe auch [Artikel der Knowledge Base](#).

# GO!NotifySync installieren

## Over-the-Air-Installation (Installation über das Mobilfunknetz)

Folgen Sie den unten aufgeführten Anweisungen, um die Anwendung *GO!NotifySync* herunterzuladen und auf Ihrem Gerät zu installieren.

### Installations-Checkliste

- Laden Sie den Akku vor der Installation vollständig auf.
- Sichern Sie alle Daten des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich in einem Bereich mit guter Netzabdeckung befinden, während Sie die Anwendung herunterladen.
- **Deaktivieren Sie die Option Verschlüsselung (≥ Betriebssystemversion 5.0) oder Inhaltsschutz (< Betriebssystemversion 5.0)** auf Ihrem BlackBerry, da *GO!NotifySync* sonst nicht auf die auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen der Anwendungen Kontakte, Kalender und Aufgaben zugreifen kann. Zu diesen Einstellungen gelangen Sie von der Startseite des BlackBerrys.
  - **Für Betriebssystemversionen ≥5.0** Wählen Sie *Optionen > Sicherheit > Verschlüsselung* und deaktivieren Sie die Option *Verschlüsseln* für den *Gerätespeicher*.
  - **Für Betriebssystemversionen <5.0** Wählen Sie *Optionen > Sicherheitsoptionen > Allgemeine Einstellungen* and deaktivieren Sie die Option *Inhaltsschutz*.
- **Falls Sie ein älteres Betriebssystem als Version 5.0 verwenden und ein BlackBerry Internet Service (BIS) E-Mail-Konto** (gmail, aol, yahoo, etc.) zusammen mit Ihrem *GO!NotifySync*-Konto auf dem Gerät nutzen möchten, richten Sie zuerst Ihr BIS E-Mail-Konto ein. Warten Sie, bis die Servicebücher an Ihr Gerät versandt wurden und löschen Sie anschließend das CICAL-Servicebuch vom Gerät, bevor Sie *GO!NotifySync* installieren. Für weitere Informationen siehe [Artikel der Knowledge Base](#).
- Stellen Sie Ihr Gerät vor der Installation von *GO!NotifySync* auf die gewünschte Sprache ein (*Optionen > Sprache*). So wird die vollständige Sprachenanpassung der Anwendung *GO!NotifySync* sichergestellt.

### Laden Sie GO!NotifySync herunter und installieren Sie die Anwendung

1. Öffnen Sie den Browser Ihres Geräts und geben Sie die Internetadresse <http://m.notifysync.com> ein.
2. **Akzeptieren** Sie die Lizenzvereinbarung für Endbenutzer.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Download**, um die Anwendung herunterzuladen.
4. Nachdem die Anwendung erfolgreich installiert wurde, wird ein Dialog angezeigt und *GO!NotifySync* öffnet den Registrierungsbildschirm.

Jetzt können Sie Ihr Gerät registrieren. Siehe [Registrierung Ihres Geräts](#).

# Registrierung Ihres Geräts

Sobald die Anwendung *GO!NotifySync* installiert wurde, müssen Sie Ihr Gerät registrieren.

Vor der Geräteregistrierung ist die E-Mail- und PIM-Synchronisation nicht möglich.

## So registrieren Sie Ihr Gerät

1. Falls der Bildschirm *Registrierung* nicht bereits angezeigt wird, können Sie ihn über das Symbol **GO!NotifySync** auf dem Desktop aufrufen. Das Symbol befindet sich entweder auf der Startseite oder im Ordner *Anwendungen* oder *Downloads*.
2. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Passwort** ein, die Ihrem ActiveSync-Serverkonto zugeordnet sind.
3. Im Feld **Netzwerkeinstellung** können Sie den Netzwerktyp auswählen, den *GO!NotifySync* beim Starten von Netzwerkverbindungen verwenden soll. Die Standardeinstellung ist **Automatische Erkennung**, die Anwendung wählt je nach Dienstverfügbarkeit die passende Netzwerkeinstellung aus. Akzeptieren Sie die Einstellung **Automatische Erkennung** und weisen Sie den Verbindungstypen im Fenster **Erweitert...** eine Rangfolge zu oder wählen Sie einen bestimmten **Bevorzugten Netzwerktyp**.

**Hinweis:** Wenn Sie die Synchronisation mittels automatischer Übertragung (Direct Push) nutzen möchten, müssen Sie TCP als bevorzugte Netzwerkeinstellung auswählen.

4. Wählen Sie **Weiter**, um fortzufahren.

**Hinweis:** Wenn Sie **Manuelles Setup** auswählen, werden Sie dazu aufgefordert, Ihren Benutzernamen, Ihre Domain und die Serveradresse einzugeben und zu entscheiden, ob Sie HTTPS-Verbindungen nutzen möchten.

Wenn Sie **Weiter** auswählen, werden diese Informationen im Laufe der Anmeldung automatisch erkannt.

Siehe nachfolgend [Manuelles Setup](#).

5. Wenn Sie nach Ihrem **Lizenzschlüssel** gefragt werden, geben Sie bitte den Schlüssel ein, den Sie von Ihrem Administrator erhalten haben.
6. Bestätigen Sie Ihre Konfiguration.
  - Durch Auswahl der Option *Bearbeiten* können Sie notwendige Änderungen vornehmen.
  - Falls mehrere Serverkonfigurationen vorhanden sind, müssen Sie diejenige auswählen, die Ihr Administrator vorgegeben hat.
  - Wählen Sie **Weiter**, um fortzufahren.

7. Wählen Sie die Informationstypen aus, die Sie mit Ihrem Gerät synchronisieren möchten.

Markieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mail**, um Ihre E-Mails zu synchronisieren.

Für **Kalender**, **Kontakte**, **Aufgaben** und **Memos** müssen Sie zusätzlich eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Geräteelemente ersetzen** - aktuell auf dem Gerät befindliche Elemente werden gelöscht und mit den Elementen des synchronisierten Servers ersetzt.
- **Elemente zusammenführen** - aktuell auf dem Gerät befindliche Elemente werden mit den Elementen des Servers zusammengeführt, sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf dem Server.
- **Nicht synchronisieren** - dieser Elementtyp wird nicht synchronisiert -

8. Wählen Sie **Beenden**, um die Registrierung abzuschließen.

## Manuelles Setup

Geben Sie Ihren **Lizenzschlüssel** ein.

Tragen Sie im Feld **Benutzername** den Benutzernamen ein, der Ihrem ActiveSync-Serverkonto zugeordnet ist (normalerweise besteht dieser aus der Zeichenfolge vor dem @).  
ODER

Markieren Sie **E-Mail als Benutzername verwenden**, falls Sie Ihre E-Mail-Adresse zur Authentifizierung beim ActiveSync-Server verwenden müssen. Überspringen Sie die Eingabefelder bis zum Feld *Serveradresse*.

Geben Sie die **Domain** ein, die Ihrem ActiveSync-Serverkonto zugeordnet ist.

Folgende Domain-Bezeichnungen sind möglich:

- Ihr Login für den Zugang zu Ihrem Webmail-Konto kann die Domain enthalten. Die Login-Daten haben häufig das Format: Domain/Benutzername. Geben Sie versuchsweise den Text vor dem / als Domain ein.
- Manchmal wird der Text nach dem @-Zeichen in Ihrer E-Mail-Adresse als Domain verwendet. Beispiel: Wenn Ihre E-Mail-Adresse die Form *name@company.com* aufweist, könnte Ihre Domain *company.com* lauten.
- Manchmal wird der Teil des Textes als Domain verwendet, der auf das @-Zeichen in Ihrer E-Mail-Adresse folgt, wobei statt „com“ der Zusatz „local“ angehängt ist. Beispiel: Wenn Ihre E-Mail-Adresse die Form *name@company.com* aufweist, könnte Ihre Domain *company.local* lauten.
- Manchmal kann die *GO!NotifySync*-Anmeldung auch abgeschlossen werden, wenn das Feld Domain leer gelassen wird.

Geben Sie die **Serveradresse** ein. Dies ist die externe Adresse oder der externe Domainname Ihres ActiveSync-Servers. Normalerweise ist dies die gleiche Adresse, die Sie auch für Ihre Webmail-Anmeldung verwenden.

Markieren Sie das Kontrollkästchen **HTTPS verwenden**, um die SSL-Verschlüsselung für den sicheren Datentransfer zwischen dem Server und Ihrem Gerät zu aktivieren. *Fragen Sie Ihren IT-Administrator, ob auf Ihrem ActiveSync-Server SSL verwendet wird.*

Wählen Sie **Weiter**, um fortzufahren.

# Festlegen der GO!NotifySync-Einstellungen

Mithilfe der *GO!NotifySync Einstellungen* können Sie die Funktionalität von *GO!NotifySync* auf Ihrem Gerät an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie die **Einstellungen für die Übertragung** (Push-Einstellungen), die **E-Mail-Einstellungen** und die **Sync-Einstellungen** angepasst werden.

Weitere Informationen zur Konfiguration der *Einstellungen* finden Sie im [GO!NotifySync Benutzerhandbuch](#).

Öffnen Sie *GO!NotifySync*, drücken Sie die Menü-Schaltfläche und wählen Sie die Option **Einstellungen**.

---

## Einstellungen für die Übertragung

Mithilfe der *Einstellungen für die Übertragung* können Sie den vom Gerät verwendeten Synchronisationsmodus (*Geplante Übertragung* oder *Automatische Übertragung*) und das Zeitintervall für den Verbindungsaufbau zum Server festlegen.

Für Wochentage können andere Einstellungen definiert werden als für Wochenenden. Zudem können Sie festlegen, ob die Synchronisation während des ganzen Tages, nur während einer bestimmten Zeitspanne oder gar nicht durchgeführt werden soll.

### Netzwerkvoraussetzungen für die Übertragungsarten

- Automatische Übertragung (Direct Push) wird auf Geräten unterstützt, die vom Netzbetreiber für TCP freigeschaltet wurden.
- Geplante Übertragung (Scheduled Push) wird auf Geräten unterstützt, die für BIS oder TCP freigeschaltet wurden.
- Für WLAN-Verbindungen wird entweder BIS oder TCP WLAN benötigt.

In den *Einstellungen für die Übertragung* können Sie zudem sämtliche Synchronisierungsvorgänge vorübergehend deaktivieren, indem Sie auf die Menüschaltfläche tippen und die Option **GO!NotifySync Deaktivieren** auswählen. Um die Synchronisation wieder zu aktivieren, wählen Sie **GO!NotifySync Aktivieren**.

1. Öffnen Sie **GO!NotifySync** und tippen Sie auf die Menüschaltfläche.
2. Wählen Sie **Einstellungen > Einstellungen für die Übertragung**
3. Wählen Sie **Art der Übertragung**. Wählen Sie **Geplante Übertragung** oder **Direkte Übertragung**.
  - a. Legen Sie für die **Geplante Übertragung** die folgenden Einstellungen fest:

<b>Einstellungen für die Wochentage</b>	Einstellen auf: <b>Aus, Intervall</b> oder <b>Ganzer Tag</b> , um festzulegen, wann die Synchronisation von Montag bis Freitag durchgeführt werden soll. Die Standardeinstellung ist <i>Intervall</i> .
<b>Einstellungen für das Wochenende</b>	Einstellen auf: <b>Aus, Intervall</b> oder <b>Ganzer Tag</b> , um festzulegen, wann die Synchronisation am Samstag und am Sonntag durchgeführt werden soll. Die Standardeinstellung ist <i>Intervall</i> .
<b>Häufigkeit der Übertragung</b>	Wenn Sie für Wochentage/Wochenenden die Einstellungen <i>Ganzer Tag</i> oder <i>Intervall</i> festgelegt haben, geben Sie die Anzahl der Minuten an, die zwischen den Synchronisierungsvorgängen liegen sollen (1 - 90). Die Standardeinstellung ist 5 Minuten, das Gerät wird alle fünf Minuten synchronisiert.
<b>Zeitbereich</b>	Wenn Sie für Wochentage/Wochenenden die Einstellung <i>Intervall</i> gewählt haben, wählen Sie einen Start- und Endzeitpunkt für den Zeitbereich der Synchronisation aus. Die eingegebenen Zeitpunkte müssen innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden liegen. Die Standardeinstellung ist 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

b. Legen Sie für die **Automatische Übertragung** die folgenden Einstellungen fest:

<b>Zeitlimit für die Automatische Übertragung</b>	Legen Sie die Dauer der Sitzung für die Automatische Übertragung fest (die Zeitdauer, während der das Gerät die Verbindung zum Server für die Synchronisation aufrechterhält). Die Standardeinstellung ist 15 Minuten.  Durch Aktivierung des Kontrollkästchens <b>Dynamisches Intervall</b> überwacht das Gerät während einer Automatischen Übertragung die Sitzungsqualität und passt die Dauer der Sitzung auf den jeweils optimalen Wert an.
<b>Einstellungen für die Wochentage</b>	Einstellen auf: <b>Aus, Intervall</b> oder <b>Ganzer Tag</b> , um festzulegen, wann die Synchronisation von Montag bis Freitag durchgeführt werden soll. Die Standardeinstellung ist <i>Intervall</i> .
<b>Einstellungen für das Wochenende</b>	Einstellen auf: <b>Aus, Intervall</b> oder <b>Ganzer Tag</b> , um festzulegen, wann die Synchronisation am Samstag und am Sonntag durchgeführt werden soll. Die Standardeinstellung ist <i>Intervall</i> .
<b>Zeitbereich</b>	Wenn Sie für Wochentage/Wochenenden die Einstellung <i>Intervall</i> gewählt haben, wählen Sie einen Start- und Endzeitpunkt für den Zeitbereich der Synchronisation aus. Die eingegebenen Zeitpunkte müssen innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden liegen. Die Standardeinstellung ist 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

4. Wählen Sie im Menü die Option **Speichern**.

## E-Mail-Einstellungen

Mithilfe der **E-Mail-Einstellungen** können Sie die Optionen für das Versenden und Empfangen von E-Mails anpassen. Diese Einstellungen wirken sich auf den *Posteingang* Ihres Geräts und jeden benutzerdefinierten E-Mail Ordner aus, den Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

1. Öffnen Sie **GO!NotifySync** und tippen Sie auf die Menüschnittfläche.
2. Wählen Sie **Einstellungen > E-Mail-Einstellungen**

3. Wählen Sie die gewünschten Optionen für Ihre E-Mail-Einstellungen aus:

---

<b>Eigene Adresse bei "Allen Antworten" den Empfängern hinzufügen</b>	Aktivieren Sie diese Option, um sich selbst der Liste der Empfänger einer mittels "Allen Antworten" versandten E-Mail hinzuzufügen. Standardeinstellung: Aktiviert
<b>Ursprüngliche Nachricht beim Beantworten oder Weiterleiten schließen</b>	Aktivieren Sie diese Option, um die ursprüngliche Nachricht automatisch zu schließen und zur Nachrichtenliste zurückzukehren, nachdem Sie die E-Mail beantwortet oder weitergeleitet haben. Standardeinstellung: Deaktiviert
<b>Rechtschreibprüfung beim Versand noch Nachrichten aktivieren</b>	Aktivieren Sie diese Option, um für alle über GO!NotifySync versandten Nachrichten automatisch eine Rechtschreibprüfung durchzuführen. Standardeinstellung: Deaktiviert <b>Hinweis:</b> Die Rechtschreibprüfung ist nur für Geräte mit BlackBerry-Betriebssystemversion 4.5 oder höher verfügbar.
<b>Kopieren und Einfügen verbieten</b>	Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass Textteile in oder aus E-Mail-Mitteilungen, die sich in den GO!NotifySync E-Mail-Ordern befinden, kopiert oder eingefügt werden. Standardeinstellung: Deaktiviert
<b>Smart-Befehle aktivieren</b>	Deaktivierung dieser Option verhindert, dass E-Mail aus dem Postausgang durch Verwendung von Smart-Befehlen gesendet wird. Es wird empfohlen, eine Veränderung nur auf Anweisung des technischen Support vorzunehmen.
<b>Sender/Empfänger-Anzeige</b>	Wählen Sie aus, welche Sender- und Empfängerinformationen beim Betrachten der auf dem Gerät empfangenen Nachrichten angezeigt werden. Auswahlmöglichkeiten: <i>Name und E-Mail-Adresse, Name oder E-Mail-Adresse</i>
<b>E-Mail-Format</b>	Legen Sie das Format fest, in dem <i>GO!NotifySync</i> die vom Server abgerufenen Nachrichten anzeigt. Standardeinstellung: <i>HTML</i> <b>Nur-Text</b> - Alle E-Mails werden als Reintext ohne Formatierungen angezeigt. Auch empfangene HTML-Nachrichten werden in das Format Nur-Text umgewandelt. <b>HTML</b> - E-Mails werden wenn möglich im Format HTML (für das Internet formatierter Text) dargestellt. Für E-Mails im HTML-Format können verschiedene Einstellungen festgelegt werden: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standard-Schriftgröße:</b> Sie können zwischen den Schriftgrößen 1 - 16 wählen. Die eingestellte Standardgröße ist 8.</li><li>• <b>Zoomstufe:</b> Wählen Sie 50, 100, 150 oder 200 Prozent. Die Standardeinstellung ist 100 Prozent.</li><li>• <b>Bilder automatisch herunterladen:</b> Wenn diese Option aktiviert ist, werden in HTML-Nachrichten eingebettete Bilder automatisch heruntergeladen. Standardeinstellung: Aktiviert</li></ul>

---



- 
- **Bilder im Cache ablegen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden HTML-Bilder nach dem Herunterladen im Cache-Speicher abgelegt. Wählen Sie einen Speicherort für die Bilder aus: *Gerät* oder *Medienkarte*. Ein im Cache gespeichertes Bild wird vom Gerät gelöscht, sobald die E-Mail gelöscht wird, mit der das Bild verknüpft ist.  
Standardeinstellung: deaktiviert
- 

#### **Auto-Vervollständigen**

Wenn diese Option aktiviert ist, werden E-Mail-Adressen, die gegenwärtig auf dem Gerät gespeichert sind, bei der Eingabe in das Feld Empfänger automatisch vervollständigt.

Standardeinstellung: Aktiviert für Häufige E-Mails und das Adressbuch

**Häufige E-Mails** - Wenn diese Option markiert ist, wird für die automatische Vervollständigung die Liste mit häufigen Kontakten durchsucht. Diese Liste beinhaltet Adressen, an die Sie kürzlich E-Mails gesendet haben.

**Adressbuch-E-Mails** - Wenn diese Option markiert ist, wird für die automatische Vervollständigung das Adressbuch Ihres Gerätes durchsucht.

---

#### **Signatur in ausgehende Nachrichten einfügen**

Aktivieren Sie diese Option, um allen über GO!NotifySync versandten Nachrichten automatisch eine Signatur hinzuzufügen. Hier können Sie auch eine Signatur erstellen.

Standardeinstellung: Aktiviert (mit generischer Signatur)

---

4. Wählen Sie im Menü die Option **Speichern**.

---

# Synchronisationseinstellungen

In den **Sync-Einstellungen** können Sie die Konten für die Verarbeitung von E-Mails, Kalendern, Kontakten, Aufgaben, Memos und dem/den zu synchronisierenden Ordner(n) auswählen.

Auch die Synchronisationsbereiche für E-Mail- und Kalenderdaten können hier festgelegt werden. Die E-Mail- und Kalender-Synchronisationsbereiche dienen als Bereinigungsfilter, die eine Kontrolle der auf dem Gerät gespeicherten Datenmengen ermöglichen.

1. Öffnen Sie **GO!NotifySync** und tippen Sie auf die Menüschaftfläche.
2. Wählen Sie **Einstellungen > Sync-Einstellungen**
3. Legen Sie fest, wie mit dem Server synchronisierte Daten verarbeitet werden sollen:

---

## Im Roaming-Modus synchronisieren

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn Sie das Gerät auch im Roaming-Modus synchronisieren möchten.  
Standardeinstellung: deaktiviert

Wenn Sie bei aktivierter Option versuchen, das Gerät zu synchronisieren, erscheint ein Dialogfeld, das Sie darauf aufmerksam macht, dass Sie sich außerhalb des Versorgungsbereichs Ihres Betreibers befinden. Durch Deaktivierung der Option wird verhindert, dass Ihr Gerät große Datenmengen herunterlädt, die im Roaming-Modus mit hohen Kosten verbunden sind.

---

## Konto

Das **GO!NotifySync**-Konto, mit dem Sie E-Mails synchronisieren.

---

## E-Mails synchronisieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Synchronisation von E-Mails zwischen Server und Gerät zu gestatten.  
Standardeinstellung: Aktiviert

**Frühere E-Mails herunterladen:** E-Mails der/des letzten *1 oder 3 Tage, 1 oder 2 Wochen, 1 Monat oder Alle*. Mit dieser Option können Sie den Synchronisationsbereich für Ihre E-Mails festlegen. Beispiel: Wenn Sie *3 Tage* (Standardeinstellung) auswählen, werden die E-Mails der letzten 3 Tage auf dem Gerät gespeichert. Sobald eine E-Mail länger als 3 Tage zurückliegt, wird Sie vom Gerät gelöscht.

---

## Kalender-Konto:

Das **GO!NotifySync**-Konto, mit dem Sie Kalenderelemente synchronisieren. Sie können die Synchronisation des Kalenders deaktivieren, indem Sie *Keine* auswählen.

**Frühere Einträge synchronisieren:** Kalendereinträge, die *2 Wochen, 1, 3, oder 6 Monate* zurückliegen oder *Alle* Kalendereinträge. Mit dieser Option können Sie den Synchronisationsbereich für Ihre E-Mails festlegen. Beispiel: Wenn Sie *1 Monat* (Standardeinstellung) auswählen, werden Kalenderereignisse des vergangenen Monats und alle zukünftigen Ereignisse auf Ihrem Gerät gespeichert.

**In (Name des Kalenderordners auf dem Server) eintragen:** Wählen Sie den Kalender auf dem Gerät aus, der mit dem Kalenderordner auf dem Server synchronisiert werden soll.

**Standardordner:** Legen Sie den Kalenderordner auf dem Server fest, mit dem die auf dem Gerät neu vorgenommenen Kalenderelemente synchronisiert werden sollen.

---

---

**Sitzungsteilnehmer auf dem Gerät deaktivieren.** Diese Option richtet sich speziell an Benutzer, die zusätzlich zu Ihrem *GO!NotifySync*-Konto ein BIS E-Mail-Konto auf dem Gerät verwenden. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Meeting-Updates mehrfach an eingeladene Sitzungsteilnehmer versandt werden.

---

**Kontakte-Konto:**

Das *GO!NotifySync*-Konto, mit dem Sie Kontaktelemente synchronisieren. Sie können die Synchronisation der Kontakte deaktivieren, indem Sie *Keine* auswählen.

**In (Name des Kontaktordners auf dem Server) eintragen:**

Wählen Sie die Kontaktliste auf dem Gerät aus, die mit dem Kontaktordner auf dem Server synchronisiert werden soll.

**Standardordner:** Legen Sie den Kontaktordner auf dem Server fest, mit dem die auf dem Gerät neu vorgenommenen Kontakteinträge synchronisiert werden sollen.

---

**Aufgaben-Konto:**

Das *GO!NotifySync*-Konto, mit dem Sie Aufgabenelemente synchronisieren. Sie können die Synchronisation der Aufgaben deaktivieren, indem Sie *Keine* auswählen.

**In (Name des Aufgabenordners auf dem Server) eintragen:**

Wählen Sie die Aufgabenliste auf dem Gerät aus, die mit dem Aufgabenordner auf dem Server synchronisiert werden soll.

**Standardordner:** Legen Sie den Aufgabenordner auf dem Server fest, mit dem die Aufgabenelemente auf dem Gerät synchronisiert werden sollen.

---

**Memo-Konto**

Das *GO!NotifySync*-Konto, mit dem Sie Memoelemente synchronisieren. Sie können die Synchronisation der Memos deaktivieren, indem Sie *Keine* auswählen.

**In (Name des Ordners für Notizen auf dem Server) eintragen:**

Wählen Sie die Memoliste auf dem Gerät aus, die mit dem Ordner für Notizen auf dem Server synchronisiert werden soll.

**Standardordner:** Legen Sie den Ordner für Notizen auf dem Server fest, mit dem die Memoelemente auf dem Gerät synchronisiert werden sollen.

---

4. Wählen Sie im Menü die Option **Speichern**.

# Beginnen Sie mit der Nutzung Ihres Gerätes

---

## Nachrichtenliste anzeigen

Rufen Sie den E-Mail-*Posteingang* auf, indem Sie auf der Startseite des Geräts das **GO!NotifySync-Symbol** auswählen.

### E-Mail-Ordner

Die Ordnerliste enthält die gesamte E-Mail-Ordnerstruktur Ihres E-Mail-Kontos auf dem ActiveSync-Server. Sie können Ihre Nachrichten innerhalb der Ordnerstruktur verschieben. Um jedoch die tatsächlichen Inhalte Ihrer ActivSync-Kontenordner mit den Ordnern auf dem Gerät zu synchronisieren, müssen Sie über die *Ordnerinstellungen* die gewünschten Ordner des Geräts für die Synchronisation auswählen. Der *Posteingang* ist der einzige E-Mail-Ordner, der standardmäßig für die Synchronisation selektiert ist. Alle anderen Ordner müssen explizit für die Synchronisation ausgewählt werden, um die tatsächlichen **Ordnerinhalte** (die E-Mails, die sich in den Ordnern befinden) zu synchronisieren.

Um die zusätzlich zum *Posteingang* zur Verfügung stehenden E-Mail-Ordner anzuzeigen, wählen Sie **Ordner anzeigen** aus dem Menü Nachrichtenliste.

---

## Nachricht anzeigen / Anhang abrufen

**Um eine Nachricht anzuzeigen:** Blättern Sie durch Ihre Nachrichtenliste und markieren Sie die Nachricht, die Sie anzeigen möchten. Drücken Sie die Taste **Enter** oder wählen Sie im Menü die Option **Anzeigen**.

**Um einen Anhang abzurufen:** Öffnen Sie die Nachricht, die den gewünschten Anhang enthält. Markieren Sie den Anhang, den Sie öffnen möchten, und wählen Sie im Menü die Option **Anhang herunterladen**. Während der Anhang heruntergeladen wird, erscheint ein Fortschrittsbalken, bis der Anhang geöffnet wird.

**HINWEIS:** Der Anhang kann nur geöffnet werden, wenn auf dem Gerät eine Anwendung installiert ist, die den Dateityp des Anhangs unterstützt. Wenn der Dateityp mit keiner Anwendung geöffnet werden kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

---

## E-Mail-Nachricht senden

1. Öffnen Sie *GO!NotifySync*.
2. Drücken Sie die Taste **C** oder wählen Sie im Menü die Option **Verfassen**, um eine E-Mail zu schreiben.

3. Geben Sie die **E-Mail-Adresse(n) der/s Empfänger(s)** unter An: ein.  
Um nach einer Adresse zu suchen, wählen Sie im Menü die Option **Empfänger hinzufügen** oder **Firmenverzeichnis**.
4. Geben Sie einen **Betreff** ein.
5. Formulieren Sie den **Nachrichtentext** Ihrer E-Mail.
6. Falls Sie einen Anhang einfügen möchten, wählen Sie die Option **Anhang hinzufügen** und wählen Sie im entsprechenden Speicherort die Datei aus, die Sie hinzufügen wollen.
7. Wählen Sie im Menü die Option **Senden**.

---

## Kontakt hinzufügen

Unter **Kontakte** können Sie einen neuen Kontakt erstellen oder bestehende Einträge anzeigen und bearbeiten.

1. Wählen Sie von der Startseite die Anwendung **Kontakte**.
2. Wählen Sie im Menü die Option **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie den Namen des Kontakts und eventuell personenbezogene Informationen in die optionalen Felder ein.
4. Wählen Sie **Speichern**, um den neuen Kontakt zu speichern und zur Kontaktliste zurückzukehren.

### Verwenden der Suchfunktion

Um einen bestimmten Kontakt möglichst schnell zu finden, verwenden Sie die *Suchleiste* im oberen Bereich der Kontaktlistenansicht. Beginnen Sie damit, den gesuchten Vor- oder Nachnamen einzugeben. Sobald Sie den ersten Buchstaben eingegeben haben, werden nur noch diejenigen Kontakte in der Liste angezeigt, deren Vor- oder Nachname mit dem eingegebenen Buchstaben beginnt. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto weiter grenzen Sie die Kontaktliste ein.

### Kontakt-Menüoptionen

<b>E-Mail via GO!NotifySync versenden</b>	Senden Sie dem ausgewählten Kontakt eine Nachricht mittels <i>GO!NotifySync</i> . Wenn Sie diese Option auswählen, gelangen Sie direkt zum Bildschirm <i>Verfassen</i> .
<b>Löschen</b>	Löscht den ausgewählten Kontakt.
<b>Optionen</b>	Festlegung verschiedener Anzeigeeoptionen.
<b>Filter</b>	Ermöglicht die nach Kategorien sortierte Anzeige der Kontakte und die Erstellung neuer Kategorien.
<b>Firmenverzeichnis</b>	Suchen Sie in einem öffentlichen Adressbuch auf dem Server nach einem Kontakt.

# Reisetipps

- Wenn Sie eine Reise in eine andere Zeitzone planen, ändern Sie sowohl die auf Ihrem Gerät eingestellte Zeitzone als auch die Zeitzone Ihrer E-Mail-/PIM-Konten auf dem ActiveSync-Server.
- Wie jede internetbasierte Anwendung nutzt *GO!NotifySync* die Datenverbindung Ihres Telefons. Im Roaming-Modus können die Datenverbindungsgebühren Ihres Netzbetreibers sehr viel höher als gewöhnlich sein. Deshalb möchten Sie die Option ***Im Roaming-Modus synchronisieren*** in den [Sync-Einstellungen](#) womöglich während einer Reise deaktivieren, um zusätzliche Datenübertragungsgebühren zu vermeiden.
- Wenn Sie ins Ausland verreisen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Betreiber über verfügbare Datentarife für Auslandsreisen. Durch die Nutzung solcher Tarife im Ausland können Sie Ihre Telefonkosten unter Umständen deutlich senken.
- Wählen Sie während der Reise strengere Sicherheitseinstellungen für Ihr Gerät aus. Siehe [Sicherheitshinweise](#).

# Sicherheitshinweise

Machen Sie Gebrauch von den nachfolgend beschriebenen Sicherheitsfunktionen. Diese Funktionen können Sie auf Ihrem Gerät unter **GO!NotifySync Einstellungen** festlegen.

## GO!NotifySync-Sperreinstellungen

### Zeitüberschreitung bei Inaktivität

Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, nach denen das Gerät aufgrund von Inaktivität gesperrt werden soll.

### Challenge-Zeitüberschreitung

Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, nach denen das Gerät gesperrt werden soll. Die Sperrung wird unabhängig von der Inaktivität ausgelöst und soll die unbefugte Nutzung des Geräts verhindern, wenn es verloren oder gestohlen wurde.

### Nach fehlgeschlagenen Entsperrversuchen vollständig löschen

Geben Sie die Anzahl der fehlgeschlagenen Entsperrversuche ein, bevor alle Daten/Anwendungen vom Gerät gelöscht werden. Mit dieser Funktion werden die Versuche eines unbefugten Benutzers begrenzt, Ihr Passwort zu erraten.

## GO!NotifySync-Passworteinstellungen

### Gültigkeitsdauer des Passworts

Geben Sie die Anzahl der Tage ein (30-365), bis das Passwort seine Gültigkeit verliert.

### Passwortverlauf

Geben Sie die Anzahl der zu speichernden Passwörter ein (10-100). Wenn Sie hier 10 Passwörter einstellen, können diese zehn Passwörter nicht erneut verwendet werden.

## Allgemeine Sicherheitseinstellungen von GO!NotifySync

### Verschlüsselung gespeicherter E-Mails

Aktivieren Sie Data-at-Rest-Verschlüsselung, um die auf der Festplatte des Geräts gespeicherten E-Mails zu verschlüsseln, darunter auch die E-Mails von GO!NotifySync. Wählen Sie eine Verschlüsselungsstufe aus:

Sicher (128-bit) / Sicherer (192-bit) / Am sichersten (256-bit)

# Technischer Support für GO!NotifySync

Sie erreichen das technische Supportteam der *Globo Mobile Technologies* unter der E-Mail-Adresse [technical@globopl.com](mailto:technical@globopl.com)

Oder telefonisch unter +1 650 590 0090